RTE Technologies **RTE Geoloc** Configuration avec Proxy ou Firewall



Table des matières

Introduction	3
Présentation de RTE Geoloc	3
Configuration des paramètres de sécurité	3
Configuration coté Proxy / Firewall	4
Liste des protocoles utilisés	4
Liste des URL	4
Liste des adresses IP correspondantes	4 – 5 – 6
Téléchargement de l'application Click Once	7
Configuration coté poste client	8
Installation automatique de l'application	8 – 9
Installation manuelle de l'application	10
Paramètres pour PROXY	11 – 12

Introduction

Présentation de RTE Geoloc

La solution et plateforme de géolocalisation RTE Géolocalisation s'appuie sur les technologies de *SmartClient* et le déploiement *ClickOnce*.

Ces technologies comportent les avantages suivants :

- Performance, rapidité et confort d'utilisation supérieure à un site web
- Application utilisateur riche
- Détection et installation automatique des mises à jour
- Installation ne nécessitant pas de droit administrateur
- Installation garantissant la sécurité des données et de l'ordinateur

Elle impose par contre l'installation d'un composant localement sur le PC lors de la première connexion au site et de ce fait certains paramétrages spécifiques de sécurité.

Configuration des paramètres de sécurité

Dans la majorité des cas et mêmes en cas d'utilisation de Firewall, l'application RTE GEOLOC peut être utilisée de manière transparente pour les éléments de sécurité du réseau informatique de la société cliente.

Dans quelques cas, il peut être nécessaire de configurer RTE Geoloc ou les règles de sécurités du Proxy ou Firewall utilisé afin de permettre à l'application de fonctionner.

Ce présent document contient l'ensemble des informations liées à ces paramètres de sécurité.

Configuration coté Proxy / Firewall

Liste des protocoles utilisés

- HTTP (port 80)

- HTTPS (port 443)

Liste des URL

Dans la mesure du possible, nous vous invitons à autoriser l'accès des utilisateurs de RTE Geoloc en filtrant les noms de domaines. Ceci permet de s'assurer de ne pas avoir à changer les paramètres même en cas de modifications des adresses IP associée. La liste des noms de domaines utilisés sont :

- http://www.rte-geoloc.com
- http://www.rte-technologies.com
- http://www.logreport.rte-technologies.com
- http://findv3.mappoint.net
- http://bemap-rte.benomad.com
- http://ecn.dev.virtualearth.net
- http://*.virtualearth.net

Liste des adresses IP correspondantes

Si vous souhaitez contrôler l'accès à la plateforme RTE Geoloc sur la base des adresses IP, vous devez utiliser dans ce cas la liste ci-jointe.

Cette liste est présentée dans les deux notations possibles (CIDR et en notation décimale) et communiquée sous réserve de modification.

http://www.rte-geoloc.com Notation décimale Adresse : 217.13.61.24

http://www.rte-technologies.com Notation décimale Adresse : 213.186.33.40

http://www.logreport.rte-technologies.com Notation décimale

Adresse : 217.13.61.56

http://findv3.mappoint.net Notation décimale Adresse : 207.46.28.138

http://bemap-rte.benomad.com

Notation décimale Adresse : 37.187.86.185

http://ecn.dev.virtualearth.net Notation décimale

Adresse : 23.11.58.115

4 <u>http://*.virtualearth.net</u>						
Notation	Notation décimale		Notation	Notation décimale		
CIDR	Adresse	Masque		CIDR	Adresse	Masque
64.4.18.0/24	64.4.18.0	255.255.255.0		64.54.66.0/24	65.54.66.0	255.255.255.0
64.54.68.0/24	65.54.68.0	255.255.255.0		65.54.71.0/24	65.54.71.0	255.255.255.0
65.54.72.0/23	65.54.72.0	255.255.254.0		65.54.74.0/23	65.54.74.0	255.255.254.0
65.54.77.64/27	65.54.77.64	255.255.255.224		65.54.78.0/23	65.54.78.0	255.255.254.0
65.54.80.0/20	65.54.80.0	255.255.240.0		65.55.119.0/24	65.55.119.0	255.255.255.0
65.55.150.0/23	65.55.150.0	255.255.254.0		65.55.168.0/23	65.55.168.0	255.255.254.0
65.55.241.0/24	65.55.241.0	255.255.255.0		65.55.242.0/25	65.55.242.0	255.255.255.128
65.55.82.0/23	65.55.82.0	255.255.254.0		65.55.84.0/24	65.55.84.0	255.255.255.0
65.55.86.0/23	65.55.86.0	255.255.254.0		70.37.128.0/21	70.37.128.0	255.255.248.0
70.37.131.0/24	70.37.131.0	255.255.255.0		70.37.132.0/23	70.37.132.0	255.255.254.0
70.37.142.0/23	70.37.142.0	255.255.254.0		70.37.147.0/24	70.37.147.0	255.255.255.0
70.37.148.0/24	70.37.148.0	255.255.255.0		70.37.159.0/24	70.37.159.0	255.255.255.0
94.245.65.0/24	94.245.65.0	255.255.255.0		94.245.66.0/23	94.245.66.0	255.255.254.0
94.245.68.0/22	94.245.68.0	255.255.252.0		94.245.75.0/24	94.245.75.0	255.255.255.0
94.245.76.0/24	94.245.76.0	255.255.255.0		94.245.78.0/24	94.245.78.0	255.255.255.0
94.245.80.0/24	94.245.80.0	255.255.255.0		202.89.228.0/23	202.89.228.0	255.255.254.0
202.89.231.0/24	202.89.231.0	255.255.255.0		202.89.233.0/24	202.89.233.0	255.255.255.0
207.46.136.0/23	207.46.136.0	255.255.254.0		207.46.140.0/24	207.46.140.0	255.255.255.0
207.46.56.0/23	207.46.56.0	255.255.254.0		207.46.61.0/24	207.46.61.0	255.255.255.0
207.46.68.0/24	207.46.68.0	255.255.255.0		207.46.70.0/24	207.46.70.0	255.255.255.0
207.46.71.0/24	207.46.71.0	255.255.255.0		213.199.148.0/23	213.199.148.0	255.255.254.0
213.199.156.0/23	213.199.156.0	255.255.254.0		213.199.158.0/24	213.199.158.0	255.255.255.0
213.199.172.0/23	213.199.172.0	255.255.254.0		213.199.178.0/23	213.199.178.0	255.255.254.0
213.199.181.0/24	213.199.181.0	255.255.255.0		213.199.185.0/24	213.199.185.0	255.255.255.0

Téléchargement de l'application ClickOnce

Plusieurs éléments peuvent empêcher le téléchargement automatisé de l'application via un PROXY :

- Méthode d'authentification au PROXY
- Seule la méthode d'authentification **Windows Integrated Proxy Authentication** est supportée
- Si le proxy utilise une autre méthode d'authentification telle que **Basic** ou **Digest** il convient de procéder à l'installation depuis un partage réseau (voir chapitre **Installation manuelle de l'application** en page **8**)
- Filtrage contenu http

- Les fichiers téléchargés par Windows sont des types MIME suivant

File name extension	Content type
application	application/x-ms-application
manifest	application/x-ms-manifest
deploy	application/octet-stream

- Assurez-vous de ne pas bloquer le téléchargement de ces fichiers au niveau du PROXY

Configuration coté poste client

Installation automatique de l'application

- 1. Ouvrez votre navigateur internet à la page http://www.rte-geoloc.com/install
- 2. Vous accédez à la page de déploiement de l'application

Installer RTE GEOmanagement

Les composants suivants sont nécessaires :

X .NET Framework 3.5 SP1

Si les composants suivants sont déjà installés, vous pouvez lancer l'application maintenant. Sinon, cliquez sur le bouton ci-dessous pour installer les composants pré-requis et installer l'application.



Version: 1.19.0.3

3. Cliquez sur le bouton Installer

4. Windows vous demande de confirmer que vous souhaitez installer l'application **RTE Geoloc – Client**



5. Cliquez sur Installer pour continuer

6. Le téléchargement et l'installation de l'application s'effectuent alors automatiquement. Une fois le téléchargement terminé, l'application est automatiquement lancée

Installation manuelle de l'application

La technique de déploiement *ClickOnce* détaillée précédemment ne nécessite pas de droits spécifiques sur le poste utilisateurs.

Plusieurs éléments peuvent cependant empêcher le téléchargement et déploiement :

- Règles de sécurité spécifique au niveau du PROXY
- Méthode d'authentification du PROXY non pris en charge par Microsoft, par exemple Basic ou Digest. Vous reportez aux informations relatives au poste client abordées dans le document <u>http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms228998.aspx</u>

Dans ce cas, vous devez effectuer une installation manuelle :

- 1. Ouvrez votre navigateur internet à l'adresse http://www.rte-geoloc.com/install
- 2. Vous accédez à la page de déploiement de l'application
- 3. Deux liens en bas de la page permettent de télécharger le programme d'installation de RTE Geoloc (téléchargement FTP ou HTTP)

Installer RTE GEOmanagement

Les composants suivants sont nécessaires :

NET Framework 3.5 SP1

Si les composants suivants sont déjà installés, vous pouvez lancer l'application maintenant. Sinon, cliquez sur le bouton ci-dessous pour installer les composants pré-requis et installer l'application.



Version : 1.19.0.3

Dans l'éventualité où la sécurité de votre réseau empêche le déploiement standard via Microsoft Click Once depuis le lien cl-dessus, vous pouvez télécharger un installeur depuis l'un des liens suivants. C'est le cas, par exemple, si votre administrateur réseau a déclaré un Proxy HTTP qui demande un compte et un mot de passe pour accéder à Internet.

Cette solution n'est à utiliser que si le déploiement Microsoft Click Once n'est pas possible. Dans tous les autres cas, il est vivement recommandé d'utiliser le déploiement standard.

Télécharger via





4. Télécharger et exécuter le fichier le programme d'installation puis suivez les instructions

Paramètres pour PROXY

Si vous utilisez un PROXY pour l'accès à internet, vous devez indiquer les paramètres correspondants dans l'application lors de la première utilisation.

- 1. Lancez l'application RTE Geoloc
- 2. Vous accédez à la fenêtre d'identification de RTE Geoloc

💕 RTE Geoloc (Client	23
Identifiez-vous afin d'accéder au serveur de géo localisation. www.ste-geoloc.com		
Société	CLIENT	
Compte	USER	
Mot de passe	•••••	
	 Afficher le mot de passe en clair Mémoriser le mot de passe Proxy 	tic
Version 1.19.0.	3 Connecter Connecter	r

3. Sélectionnez le bouton Proxy

4. Le choix **Utiliser le serveur proxy par défaut** est coché par défaut. Dans ce mode, RTE Geoloc détecte la présence d'un Proxy et reprend automatiquement les paramètres indiqués dans Internet Explorer

Configue Nutilise Utiliser I	ration d'un serveur proxy raucun proxy e serveur proxy par défaut e serveur proxy dont les informations suivent :
Adresse	
Utili	ser l'authentification par défaut.
Compte	
Mot de	passe
Domain	e
	Afficher le mot de passe en clair
	OK Annuler

5. Cochez la case **Utiliser le serveur proxy dont les informations suivant**, puis vérifiez ou complétez l'adresse de votre serveur dans la zone **Adresse**.

Configuration ON'utiliser aucur Utiliser le serve	n proxy eur proxy par défaut eur proxy dont les informations suivent :			
Adresse	http://proxy.compagnie.com:8080			
🔽 Utiliser l'au	Utiliser l'authentification par défaut.			
Compte				
Mot de passe				
Domaine				
	Afficher le mot de passe en clair			
	OK CAnnuler			

- 6. Concernant le compte et mot de passe, vous pouvez soit :
 - Laisser cocher Utiliser l'authentification par défaut si vous vous authentifiez auprès de votre Proxy avec les éléments d'authentification identique à votre session Windows
 - b. Ou décocher Utiliser l'authentification par défaut pour indiquer un Compte, Mot de passe et Domaine explicitement
- 7. Cliquez sur **Ok** pour enregistrer vos paramètres.